
One Person Lab App 首次安装图文教程

One Person Lab · 图文教程

面向合作团队

下载、安装、首次设置与开始使用

2026 年 8 月 7 日

目录

One Person Lab App 首次安装图文教程	3
准备清单	3
1. 安装 One Person Lab	3
2. 手工安装 DMG（可选）	4
3. 完成首次检查	5
4. 登录或确认模型访问	6
5. 开始第一项工作	7
6. 后续调整与更新	8
常见问题	9

One Person Lab App 首次安装图文教程

macOS 下载、安装与首次设置

适用对象：医生、PI、课题负责人及合作团队成员；不要求计算机基础。

本文按“安装 App、完成首次检查、登录或确认模型访问、进入工作台”的顺序说明 One Person Lab App 的首次使用。

下载最新版本：<https://github.com/gaofeng21cn/one-person-lab-app/releases/latest>

已安装 Homebrew 的 Mac 用户优先使用 Homebrew Cask 安装 Standard；直接 DMG 适合无 Homebrew 用户，Full DMG 只用于需要离线预置的新机器。不要把可变分支中的安装脚本直接通过管道交给 shell 执行。

准备清单

- 一台 Apple Silicon (arm64) Mac；当前 macOS App 不支持 Intel Mac。
- 稳定网络，用于下载安装包和完成首次检查。
- 一个本机工作目录，用于保存项目材料和生成结果。
- 可选：可用的 OPL Gateway 账户，或兼容方式所需的 API Key。本机已有可用 Codex 配置时可以直接重新检测。

1. 安装 One Person Lab

推荐打开 macOS “终端”，粘贴并运行下面的 Homebrew Standard 安装命令：

```
brew install --cask gaofeng21cn/one-person-lab/one-person-lab
```

这条命令适用于 Standard 首次安装和稳定版升级。Homebrew Cask 会把 App 安装到“应用程序”，但不会自动打开 App，也不应被当作清理 quarantine 的入口。安装完成后运行：

```
open -a "One Person Lab"
```

App 启动后可直接跳到第 3 步。

不方便使用终端时，打开最新 Release 页面，在 **Assets** 区域下载 One-Person-Lab-**< 版本 >**-mac-arm64.dmg：

▼ Assets 17

latest-arm64-mac.yml	sha256:022831bcf86279921831aed391...	534 Bytes	3 days ago
latest.yml	sha256:833eb285d9b65c01627782ab9a...	366 Bytes	yesterday
One-Person-Lab-26.8.4-linux-x64.deb	sha256:752fa9ca742d762eb87def74c3...	305 MB	yesterday
One-Person-Lab-26.8.4-mac-arm64.dmg	sha256:0f0996bb3a304b87c2fef84bff...	364 MB	3 days ago
One-Person-Lab-26.8.4-mac-arm64.zip	sha256:25932d49c5a8bd85ed8849da52...	372 MB	3 days ago
One-Person-Lab-26.8.4-mac-arm64.zip.blockmap	sha256:f04db1b198dd688958c8dc14aa...	394 KB	3 days ago
One-Person-Lab-26.8.4-win-x64.exe	sha256:5520f5ee022104b800ef2784fc...	304 MB	yesterday
One-Person-Lab-26.8.4-win-x64.exe.blockmap	sha256:cdb7c8eb0be1076a2072314d8c...	324 KB	yesterday
One-Person-Lab-Full-26.8.4-mac-arm64.dmg	sha256:59955d64f0aa365e96f00c4b6a...	550 MB	3 days ago
opl-app-component-manifest.json	sha256:6f8281d5f504ad14cff5e7738e...	3.38 KB	3 days ago
opl-desktop-platforms-manifest.json	sha256:a4a3cc959e1b66cd7674d42926...	1.58 KB	yesterday
opl-install.sh	sha256:b7b6b7659779214157292fdc98...	65.7 KB	3 days ago
opl-release-attestation.json	sha256:6e5059e6c0c81a7f92f3a693c3...	74.2 KB	3 days ago
opl-release-manifest.json	sha256:f646622cb8cf633dc48686dff5...	134 KB	3 days ago
opl-windows-updater-assets.json	sha256:9193f41d23c6d2cb48824471f4...	1.35 KB	yesterday
Source code (zip)			3 days ago
Source code (tar.gz)			3 days ago

图 1: 手工安装时在最新 Release 的 Assets 区域下载 macOS arm64 DMG

- 当前只提供 Apple Silicon (arm64) 安装包。
- 不要下载 ZIP、blockmap、YML、JSON 或 Source code。
- Release 页面版本号会持续变化，以标记为 Latest 的稳定版为准。
- Standard 选择 One-Person-Lab-< 版本 >-mac-arm64.dmg。
- 只有需要离线 Base 和 Package seeds 时才选择同 tag One-Person-Lab-Full-< 版本 >-mac-arm64.dmg。Full 不是更新频道，后续仍走 Standard 更新路径。

从已审阅的 source checkout 开发或恢复时可以运行仓库内的 `./install.sh`。普通安装 不要从可变 main 分支下载后直接执行；需要终端入口时，从所选 GitHub Release 的同一 tag 下载唯一公开 installer `opl-install.sh`：

```
curl -fLO https://github.com/gaofeng21cn/one-person-lab-app/releases/download/v<version>/opl-install.sh
chmod 0755 opl-install.sh
./opl-install.sh --stable-macos-install --standard --release-tag v<version> --yes
```

该 installer 会在挂载 DMG 或替换 App 前校验同 tag component manifest、installer 与 DMG 的摘要。

2. 手工安装 DMG (可选)

仅在第 1 步选择 Standard 或 Full DMG 时执行本步。打开 DMG，将 **One Person Lab** 拖到 **Applications**。复制完成后关闭 DMG 窗口，再从“应用程序”启动 App。




图 2: 将 One Person Lab 拖入 Applications

首次打开如出现 macOS 安全提示，按系统提示确认。不要长期在 DMG 挂载窗口中直接运行 App；如果系统持续阻止打开，可改用第 1 步的同 tag `opl-install.sh`，由它完成摘要校验、复制、quarantine 清理和启动。

3. 完成首次检查

首次启动后，OPL 会先检查工作目录、本机助手和模型访问，并显示当前进度。



图 3: 等待 OPL 完成首次检查

检查期间可以先点击右上角“进入 OPL”，但这不会自动完成尚未配置的项目。出现“需要处理”时，按页面给出的下一步操作即可；技术细节默认折叠，不要求普通用户理解底层工具名称。

4. 登录或确认模型访问

模型访问显示“缺失”时，根据实际情况处理：

1. **账户登录（默认）**：填写 OPL Gateway 的“邮箱”和“密码”，点击“登录并继续”。密码只用于本次登录，不会保存在 App 中。
2. **重新检测已有配置**：本机 Codex/OpenAI 已登录或已有可用配置时，点击“重新检测已有配置”。这是独立检测操作，不是第三种登录方式。
3. **API Key（兼容方式）**：只有需要手工密钥接入时才切换到“API Key”，按团队提供的方式填写。
4. **暂时进入工作台**：当前没有可用账户或密钥时，可先点击右上角“进入 OPL”；需要模型的功能仍会提示完成访问设置。



图 4: 默认使用账户登录，也可切换 API Key 或重新检测已有配置

请勿把密码或完整 API Key 发送到群聊、公开文档或代码仓库，也不要再在截图中展示。

5. 开始第一项工作

进入主界面后，可以直接描述目标，也可以选择科研、基金、演示或写书等专业入口。本教程以科研入口为例。



图 5: 在主界面描述目标或选择专业工作入口

第一条任务建议同时说明目标和材料位置，例如：

我有一批已经脱敏的肺结节随访数据，材料在当前项目的 raw_data 文件夹。请先判断最值得推进的研究问题，并说明还缺哪些证据。

涉及患者或敏感研究数据时，应先完成脱敏，并遵守所在机构的数据管理和伦理要求。

6. 后续调整与更新

- 管理 Gateway 账户和访问状态：打开 “设置 -> 账户与访问”。
- 选择模型：打开 “设置 -> 模型”。
- 调整工作目录：打开 “设置 -> 工作区”。
- 检查 App 更新：打开 “设置 -> 关于”，再点击 “检查更新”。
- 再次打开 App 时，已经完成的首启设置会保留，不需要重复配置。

常见问题

- **Intel Mac 可以安装吗？** 当前不支持。请使用 Apple Silicon (arm64) Mac。
- **已经在用 Codex，还需要登录 OPL Gateway 吗？** 不需要。点击 “重新检测已有配置” 即可确认现有模型访问。
- **暂时没有 Gateway 账户或 API Key 怎么办？** 可以先 “进入 OPL”，后续从 “设置 -> 账户与访问” 完成配置。
- **下载页面里文件很多，应该选哪个？** 普通安装选择 One-Person-Lab-< 版本 >-mac-arm64.dmg；只有离线首装才选择同 tag Full DMG。不要下载 ZIP、blockmap、YML、JSON 或 Source code。
- **打不开 App 怎么办？** 确认 App 已复制到 /Applications 并按 macOS 安全提示允许打开；仍无法启动时，使用同 tag opl-install.sh 安装。
- **账户登录失败怎么办？** 确认邮箱和密码正确、网络可用；反馈问题时提供操作系统、发生步骤和不含密码或 API Key 的报错截图。
- **需要自己选择具体模型版本吗？** 通常不需要；需要调整时打开 “设置 -> 模型”。