
One Person Lab Windows x64 安装与配置教程

One Person Lab · 图文教程

面向合作团队

下载、安装、首次设置与开始使用

2026 年 8 月 7 日

目录

One Person Lab Windows x64 安装与配置教程	3
先理解证据边界	3
1. 准备 Windows 11 x64	3
2. 下载当前 Stable Windows 资产	4
3. 校验 SHA-256	4
4. 安装	4
5. 首次启动与 Gateway 账户	4
6. WSL 2 与 OPL-Linux	5
7. 做一次真实模型访问检查	5
8. 检查更新	5
9. 可选: Docker WebUI	6
10. 日志与问题报告	6
11. 卸载与用户数据	6
常见问题	7
双击后没有窗口	7
SmartScreen 为什么提示未知发布者	7
是否已经证明 Windows 产品支持完成	7
可以手工修复 OPL-Linux 吗	7

One Person Lab Windows x64 安装与配置教程

当前公开下载来自 One Person Lab App 的同 tag **Stable Release**:

<https://github.com/gaofeng21cn/one-person-lab-app/releases/tag/v26.8.4>

当前安装器:

- tag: v26.8.4
- 文件: One-Person-Lab-26.8.4-win-x64.exe
- 大小: 约 319 MB
- SHA-256: 5520f5ee022104b800ef2784fc8ec51b5690fcc49f05b5d45087f79a3f1063e6
- Authenticode 状态: unsigned
- 签名政策: optional_nonblocking

PDF 版本: [下载本教程](#)

先理解证据边界

GitHub 已公开 v26.8.4 的 Windows x64 EXE、blockmap、latest.yml 和 updater receipt。这个事实只证明 release carrier 上存在这些精确 bytes 及其 digest。

它不能证明 WSL2 runtime acceptance、installed behavior 或产品支持完成，也不能从 release asset、文档生成或 focused tests 推导出生产环境、长期升级、代码签名或 release-wide ready。安装后应以实际 App readback、可见错误和独立的 installed/runtime 验收为准。

当前 EXE 的签名状态是 unsigned，政策是 optional_nonblocking。因此 Windows SmartScreen 可能显示警告；不要关闭 Microsoft Defender、修改全局 SmartScreen 策略，也不要吧未签名文件描述为已签名。

1. 准备 Windows 11 x64

建议准备:

- Windows 11 x64;
- 当前用户可以安装桌面应用;
- 至少 2 GB 可用磁盘空间;
- 可以访问 GitHub Releases;
- 如 App 实际进入 WSL 2 配置流程，Windows 的虚拟化与 WSL 组件可用。

关闭正在运行的旧 One Person Lab 窗口。不要删除 %APPDATA%、项目目录、Docker volume 或 WSL 发行版来“准备干净环境”；这些位置可能包含用户数据。

2. 下载当前 Stable Windows 资产

打开：

<https://github.com/gaofeng21cn/one-person-lab-app/releases/tag/v26.8.4>

下载：

<https://github.com/gaofeng21cn/one-person-lab-app/releases/download/v26.8.4/One-Person-Lab-26.8.4-win-x64.exe>

浏览器保存后的文件名必须是：

One-Person-Lab-26.8.4-win-x64.exe

不要从旧截图、旧 issue、第三方网盘或历史 tag 猜测下载地址。当前指南不提供独立 下载助手；GitHub Release asset 和其公开 digest 是下载 currentness 来源。

3. 校验 SHA-256

在下载目录打开普通 PowerShell，运行：

```
Get-FileHash ".\One-Person-Lab-26.8.4-win-x64.exe" -Algorithm SHA256
```

输出必须等于：

```
5520f5ee022104b800ef2784fc8ec51b5690fcc49f05b5d45087f79a3f1063e6
```

如果文件名、大小或 SHA-256 不一致：

1. 不要运行该 EXE。
2. 删除这一个错误下载文件。
3. 从上面的 v26.8.4 Release 页面重新下载。
4. 再次运行 Get-FileHash。

不要通过关闭 Defender、忽略 digest 或改名来绕过不一致。

4. 安装

1. 双击 One-Person-Lab-26.8.4-win-x64.exe。
2. 如果 Windows SmartScreen 出现，先确认文件名和刚才校验的 SHA-256。
3. 只有在来源与 digest 都一致时，才根据系统界面决定是否继续。
4. 完成安装后，从开始菜单启动 One Person Lab。

本指南记录当前公开资产，不承诺每台机器都已通过 exact installed acceptance。若 安装器失败，记录 Windows 版本、文件名、SHA-256、时间点和完整可见错误，不要重复 快速启动多个安装进程。

5. 首次启动与 Gateway 账户

首次启动后，按 App 当前界面完成设置。若界面要求 Gateway 账户：

1. 在 App 的受控输入界面填写邮箱和密码。
2. 点击“登录并继续”。
3. 确认 App 显示当前账户。
4. 按界面提示完成“设为模型访问方式”或等价的模型访问确认。
5. 打开模型设置，确认模型目录可读。

Gateway 密码、token 和 API Key 不应进入 PowerShell、命令行参数、日志、截图或问题报告。

6. WSL 2 与 OPL-Linux

App contract 要求 Windows 上的 agent 和 Framework 执行边界使用专用 OPL-Linux，不允许 native Windows executor fallback。但当前 Stable Release asset 的存在本身不证明该执行边界已经在你的安装上通过验收。

如果 App 实际显示 WSL 2 配置、修复或重启流程：

- 只按 App 当前界面操作；
- 不要修改其他 WSL 发行版或默认发行版；
- 不要执行 `wsl.exe --unregister OPL-Linux` 作为普通排障；
- 不要手工修改 `/opt/opl/`、`/home/opl/.codex` 或 `/home/opl/.opl`；
- 需要只读检查时，可在普通 PowerShell 运行：

```
wsl.exe --version
wsl.exe --status
wsl.exe --list --verbose
```

如果 App 没有显示 WSL 流程，也不要根据本指南自行 bootstrap 产品 runtime。记录实际界面和 readback，由 App/Shell owner 的合法入口判断。

7. 做一次真实模型访问检查

在单独的测试目录创建一个短任务，例如：

只回复 `OPL_WINDOWS_MODEL_ACCESS_PASS`，不要添加其他内容。

只有真实回复、会话完成和重新打开后的状态 readback 才能说明这次模型访问成功。只打开窗口、只看到首页、下载成功或本地 health 响应都不能替代模型访问结果。

8. 检查更新

v26.8.4 包含 Windows updater metadata `latest.yml` 和 receipt `opl-windows-updater-assets.json`。这证明当前 Release 上存在 updater 资产，不自动证明长期升级或所有 predecessor 路径已通过。

使用 App 内“检查更新”时：

1. 记录当前显示版本。

2. 让 App 完成一次检查。
3. 若更新可用，保存工作后按界面执行。
4. 更新后重新打开 App，回读版本、Gateway 状态和一次真实模型请求。

不要手工替换 latest.yml、blockmap 或安装目录中的二进制文件。

9. 可选: Docker WebUI

Container WebUI 是独立运行形态：

<https://gaofeng21cn.github.io/one-person-lab-app/latest/docker-webui-install/docker-webui-install.html>

Windows Desktop App 不要求 Docker Desktop。只有在选择 Container WebUI 时，才按 独立教程 安装 Docker Desktop，并访问：

<http://localhost:3000/>

不要为修复桌面 App 执行 Docker Factory Reset 或全局 Docker prune。

10. 日志与问题报告

遇到问题时记录：

- Windows 版本和 OS build；
- release tag v26.8.4；
- 安装包文件名与 SHA-256；
- 安装、首次启动、WSL、登录或模型访问阶段；
- 可见错误原文；
- 是否从旧版本升级；
- App 显示的日志和诊断入口。

提交问题：

<https://github.com/gaofeng21cn/one-person-lab-app/issues/new>

不要上传整个用户数据目录。先删除邮箱、项目内容、token、API Key 和其他秘密。

11. 卸载与用户数据

1. 正常退出 One Person Lab。
2. 打开 “设置 -> 应用 -> 已安装的应用”。
3. 找到 One Person Lab。
4. 点击 “卸载” 并完成向导。

卸载程序文件不等于删除用户数据、项目、Gateway 会话、OPL-Linux 或 Docker volume。需要清理测试数据时，先从 App 的数据、存储和诊断页面读取实际路径，再逐项 决定保留、导出或删除。

常见问题

双击后没有窗口

等待 20 秒并查看任务管理器。如果进程立即退出，记录时间和 App 日志入口。不要连续启动多个实例，也不要先删用户数据。

SmartScreen 为什么提示未知发布者

当前安装器状态是 unsigned。先核对 v26.8.4、文件名和 SHA-256；不要关闭 Defender 或修改全局安全策略。未来签名状态只能以 exact release receipt 和 Windows readback 为准。

是否已经证明 Windows 产品支持完成

没有。当前证据证明 Stable Release 上存在精确 Windows x64 资产、updater metadata 和公开 digest；它不能证明 WSL2 runtime acceptance、installed behavior 或产品支持完成。

可以手工修复 OPL-Linux 吗

不建议。保留现场，使用 App 当前修复/诊断入口，并提供最小 readback。不要注销 OPL-Linux，因为该操作会不可恢复地删除发行版内数据。